<u>Инструкция по доступу</u> <u>в АИС «профессиональное обучение»</u> <u>Создание туннеля в VipNet Client</u>

1. Необходимо зайти в ViPNet Client под администратором. (Пуск→Все программы →ViPNet→ViPNet Client→Монитор)



необходимо сначала получить новые dst-файлы в ОКУ «Центр электронного взаимодействия» (Отдел защиты информации) https://cev.rkursk.ru/structure/ordo-protections/

2. Найти Узел CO-RK-OU (IP слева у вас могут быть другие)



3. Зайти в свойства указанного узла во вкладку «Туннель» и нажать кнопку добавить



4. Добавить IP-адрес 1.8.106.19 и нажать ОК

Реальные ІР-адреса		Виртуальные IP-адреса		
Веелите ID-елоес обавить IP-адре	ала помска с или диапаз	юн		
/кажите IP-адрес и	ли диапазон			
IP-адрес	1.8.	106 .19		

5. В результате у вас появится в туннеле виртуальный адрес (отличный от приведённого ниже на скрине). Нажать кнопку «Применить».

1 9 106 10	виртуальные ір-адреса
1.0.100.15	11.0.4.20
Введите IP-адрес для пои	ска Р
2 M Ao6	авить Изменить Удалить
Использовать виртуаль	ные ІР-адреса
сключения:	
№ Не туннелировать IP- компьютера	адреса, входящие в подсеть Вашего
П Не туннелировать сле	едующие IP-адреса:

6. В адресной строке браузера зайти по адресу http://1.8.106.19:8080 В случае успешной настройки отобразится окно входа в систему:

1.8.106.19:8080 Вход в Систему - АИС «Профессиональное обучение», 6.0.21.0.1666624491675,...

Професси обуч	иональное вение
Логин	٩~
Пароль	
Bo	йти
Забыли Ввести код ве	пароль? осстановления
Редакционно-технически 8 (4712) 51-07-91 Версия системы: 6.0	ТЕ й отдел 8 (4712) 51-01-66 8 (4712) 51-23-83 0.21.0.1666624491675

7. После завершения работ обязательно выйти из режима администратора ViPNet Client

